

Teraterm のダウンロードと操作

Teraterm のダウンロードと操作を解説します。

ここで使用する PC は Win7 Pro 32bit または 64bit とします。

本記載は、当社機器を使われる技術者を対象としています。

なお、画面写真付きの詳細な手順書が必要な場合は、ご購入時にお申し付けください。

【ダウンロード】

<http://sourceforge.jp> SOURCEFORGE のサイトを開きます。

teraterm と検索します。

現時点の最新版 teraterm-4.82.exe (11.8MB) をダウンロードします。

【インストール】

ファイルを開いてインストールを開始します。

デフォルトで進めて問題なく完了するはずです。

【操作方法 (シリアルポート使用)】

Teraterm で当社機器(ここでは ET-R8)を動かします。

インストールされた Teraterm を起動します。

「シリアル」を選択し、ポートに「Lantronix CPR Port(COMx)」を選択します。

「OK」とします。

設定 端末で、ローカルエコーにチェックを入れます。

(注意) 入れないとキーボードで打った文字は画面に表示されません。

H 1 とキーボードを打ちます。

チャンネル 1 出力が ON (ショート) となります。

【操作方法 (TCP/IP 使用)】

Teraterm で当社機器(ここでは ET-R8)を動かします。

インストールされた Teraterm を起動します。

「TCP/IP」を選択し、「Telnet」または「その他」を選択し、

ホスト 192.168.11.10

TCP ポート 10001

とします。

設定 端末で、ローカルエコーにチェックを入れます。

(注意) 入れないとキーボードで打った文字は画面に表示されません。

H 1 とキーボードを打ち、Enter キーを打ちます。

(注意) Enter キーを打つことで送信されますので必要です。

チャンネル 1 出力が ON (ショート) となります。

もし接続できなければ、

コマンドプロンプトにて、ping 192.168.11.10 で接続の確認をします。

ファイアウォールでブロックされたら解除します。

以上